



Попасть в центр управления сетями и общим доступом можно двумя способами. Первый способ, в панели задач, в нижнем правом углу экрана, нажмите правой кнопкой мыши по значку интернета или индикатору Wi-Fi. В открывшемся окне нажмите на значение — Центр управления сетями и общим доступом.





Второй способ, в нижнем левом углу экрана нажмите на кнопку Пуск. В открывшемся окне нажмите на вкладку — Параметры.



Далее, на странице Параметров, нажмите на вкладку — Сеть и Интернет.



На странице Сеть и Интернет, на вкладке Wi-Fi, внизу страницы, нажмите на вкладку — [Центр управления сетями и общим доступом](#).




Из центра управления сетями, вы так же можете изменить параметры адаптера. Слева в боковой панели, нажмите на вкладку — [Изменение параметров адаптера](#). На открывшейся странице, нажмите правой кнопкой мыши по нужному вам подключению. В открывшемся окне вы можете применить следующие команды:

- Отключить подключение.
- Узнать состояние подключения.
- Настроить мост.
- Создать ярлык.
- Удалить подключение.
- Переименовать подключение.


— Посмотреть и изменить свойства подключения.

Чтобы выполнить настройку сетевого подключения нажмите кнопку "Свойства" и в открывшемся окне выберите "Протокол Интернета версии 4".

(прежде, желательно снять галочку с протокола интернета версии 6)



Снова ждем "Свойства" и в открывшемся диалоговом окне выполняем настройку IP-адреса, Маски подсети, Шлюза, DNS-серверов. В случае если ваше устройство подключено к роутеру – все параметры должны вводиться в роутер, на конечном устройстве все пункты должны быть в положении «Получить автоматически»



В центре управления сетями, можно — Изменить дополнительные параметры общего доступа, для этого в боковой панели нажмите на соответствующую вкладку. Здесь вы можете задать параметры для частной сети, гостевой и общедоступной сети. Например, если вы используете общедоступную сеть, то лучше — Отключить сетевое обнаружение и Отключить общий доступ к файлам и принтерам. Потому что, включение данных параметров в общедоступной сети, может нести угрозу безопасности вашему компьютеру и всем находящимся на нём файлам.

## Изменение параметров общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля вы можете выбрать особые параметры.

Частная (текущий профиль) 

Сетевое обнаружение 

Если включено сетевое обнаружение, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства в сети и виден другим компьютерам.

- Включить сетевое обнаружение
- Включить автоматическую настройку на сетевых устройствах.
- Отключить сетевое обнаружение

Общий доступ к файлам и принтерам 

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

- Включить общий доступ к файлам и принтерам
- Отключить общий доступ к файлам и принтерам

Подключения домашней группы 

Обычно подключениями к другим компьютерам домашней группы управляет Windows. Однако если вы используете одну и ту же учетную запись и пароль на всех компьютерах, можно использовать ее для домашней группы.

- Разрешить Windows управлять подключениями домашней группы (рекомендуется)
- Использовать учетные записи пользователей и пароли для подключения к другим компьютерам

Гостевая или общедоступная 

Все сети 

 Сохранить изменения

Отмена

После настройки параметров — Сохраните изменение.